

分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	1/9

如何透過串列連接埠使用 **ActiveSync** 與 **Windows_7** 建立資料同步連線

應用於：

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x	1.1.3.0 之後的版本	所有版本
WP-8x4x	1.4.2.1 之後的版本	所有版本
VP-25W1	1.1.0.0 之後的版本	所有版本
VP-23W1	1.1.1.1 之後的版本	所有版本
WP-5000	所有版本	所有版本
VP-4131	所有版本	所有版本

注意 & 警告




WP-8141 與 WP-8131 不支援 ActiveSync 資料同步

ActiveSync 幫助你同步 PC 與 WinPAC/ViewPAC 之間的資料

請依照下列步驟使用 ActiveSync:

步驟 1: 在 WinPAC/ViewPAC 上設定 ActiveSync(WP5000 無須設定，請直接跳至步驟 2)

1.1. 點擊 開始-->設定-->網路和撥號連線




分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	2/9

1.2. 點擊“建立新連線”圖示



1.3. 選取“直接連線”點擊“下一步”按鈕



1.4. 在“選取裝置”選擇“ICPDAS-COM4”後點擊“設定”按鈕




分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	3/9

提示 & 警告




WP-8000 只能用 **COM4**，VP-25W1/VP-23W1 只能用 **COM3**，作為與 PC 連線進行 ActiveSync

WP-8x4x/WP-8x3x



VP-2000



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	4/9

1.5. 設定適合的 Baud Rate 後，點擊“OK” 按鈕

提示 & 警告




不同版本的ActiveSync可設定的Baud Rate範圍：


ActiveSync **version 3.7 or 3.7.1**, 19200bps or 57600bps

ActiveSync **version 3.8 or 4.5**, 19200bps, 38400bps, 57600bps or 115200bps

PC端的ActiveSync program 無須設定 Baud Rate.



1.6. 點擊 開始-->設定-->控制台




分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	5/9

1.7. 點擊“PC 連線”圖示



1.8. 點擊“啓用與桌上型電腦的直接連線”->“變更連線”




1.9. 選擇“我的連線”後，點擊“OK”按鈕



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	6/9


1.10. 點擊“OK”按鈕




步驟 2: PC端ActiveSync設定

2.1. 在PC端，安裝微軟 Windows Mobile Device Center 6.1

2.2. 執行 Windows Mobile Device Center




2.3. 點擊“連線設定”



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	7/9


2.4. 選擇與 Win PAC 連接的 COM Port(例如:COM1) , 點擊 “OK” 按鈕
(WP5000 需多勾選 Allow USB connections)



2.5. 點擊 “繼續” 按鈕


範例: 同步 PC 與 WinPAC/ViewPAC 間的檔案.

1. 點擊 “Connect without setting up your device” .




分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	8/9

2. 點擊 “Browse the contents of your device”



3. 複製檔案至目標裝置上.



分類	WinCE PAC 系統和應用常見問題				編號	2-002-02	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.1	日期	2013/5/16	頁碼	9/9

Revision History

Revision	Date	Description
1.0.1	2013/05/16	首次發行